
 <p>Tecnomática</p>	<p>Instructivo No. 03</p> <p><b>CONFIGURACIÓN DE LA JERARQUIA DE CONFIANZA DE ACTECNOMATICA EN FOXIT READER</b></p>	
--	---	---

## I. Incluir los certificados de la jerarquía de confianza.

Para que el Foxit Reader reconozca como válidas las firmas digitales emitidas por nuestra Autoridad de Certificación, se debe agregar a su lista de Certificados de confianza el certificado de la **Autoridad de raíz ACSCC** (Autoridad de Certificación de Servicios Central Cifrado) y el de la **Autoridad Certificadora ACTECNOMATICA**, los cuales puede descargar a través de los hipervínculos siguientes:

- <https://actecnomatica.cupet.cu/ficherospki/categoriapki2/AutoridadCertificacionServicioCentralCifrado.cer>
- <https://actecnomatica.cupet.cu/ficherospki/categoriapki2/AutoridadCertificacionTecnomatica.cer>

A continuación, ejecute los siguientes pasos:

1. Abra el Foxit Reader, en la pestaña **Proteger**, dar clic en **Firmar y certificar** y seleccionar la opción **Certificados de Confianza**.
2. En la ventana que se abre seleccionar el botón **Agregar**, y en el explorador buscar donde guardó el certificado de la **ACSCC**, seleccionarlo y dar al botón **Abrir**.
3. Bajar al final de la lista de confianza, seleccionar el Certificado agregado y dar al botón **Editar** para establecerle las opciones de confianza.
4. En la ventana que se abre **marcar** las opciones de “**Usar este certificado como raíz de confianza**” y “**Validar documentos certificados**” y dar clic en **Aceptar** para finalizar.
5. Volver a seleccionar el botón **Agregar**, buscar donde guardó el certificado de **ACTECNOMATICA**, seleccionarlo y dar al botón **Abrir**.
6. Bajar nuevamente al final de la lista de confianza, seleccionar el Certificado agregado y dar al botón **Editar** para establecerle las opciones de confianza.
7. En la ventana que se abre marcar las opciones “**Usar este certificado como raíz de confianza**” y “**Validar documentos certificados**” idéntico al paso 4 y dar clic en **Aceptar** para finalizar.






A continuación, le mostramos una descripción gráfica en forma integrada de los pasos anteriores, pero con uno de los certificados (el orden de las pantallas lo indican las flechas rojas)



Tecnomática

### Instructivo No. 03

# CONFIGURACIÓN DE LA JERARQUIA DE CONFIANZA DE ACTECNOMATICA EN FOXIT READER



Finalmente le recomendamos tener instalada la última versión del Foxit Reader que puede descargar, en su versión español, desde el sitio oficial <https://www.foxit.com/es-la/pdf-reader/>

**Confeccionado por:**



**Autoridad de Certificación  
ACTECNOMATICA**